

E-Mailversand

In Version 4 ist die "E-Mailversand" Reiter unter "Verwaltung" => "Konfiguration" =>"Globale Einstellungen" zu finden, in Version 5 aber unter "Extra" => "System".

Der Reiter E-Mailversand:

The screenshot shows a configuration window titled 'System' with a tabbed interface. The 'E-Mailversand' tab is active. The settings are as follows:

- Über lokal installierten sendmail verschicken:**
- Postausgangsserver (SMTP):** [Empty text field]
- Melden als (EHLO/HELO):** [Empty text field]
- Port:** [Empty text field]
- Verschlüsselung:** Keine Verschlüsselung (dropdown menu)
- Server erfordert Authentifizierung:**
- Benutzername:** [Empty text field]
- Passwort:** [Empty text field]

E-Mail Sperre

- Maximale Anzahl von E-Mails von der selben IP in der Zeitspanne:** [Empty text field]
- Zeitspanne (min):** [Empty text field]

Buttons: **Speichern** **Schließen**

Inhalt der Mails für Aktivierung und Deaktivierung

Folgende Platzhalter können verwendet werden:

- %username% zeigt den Benutzernamen an
- %mail% zeigt die Email an
- %title% zeigt den Titel/die Anrede an
- %firstname% zeigt den Vornamen an
- %name% zeigt den Nachnamen an
- %straße% zeigt die Straße an
- %plz% zeigt die PLZ an
- %ort% zeigt den Ort an
- %land% zeigt das Land an
- %branche% zeigt die Branche an
- %abteilung% zeigt die Abteilung an
- %position% zeigt die Position an
- %firma% zeigt die Firma an
- %telefon% zeigt die Telefonnummer an
- %mobil% zeigt die Handynummer an
- %geburtstag% zeigt den Geburtstag an
- %lastlogin% zeigt das letzte Anmeldedatum an

Für den Versand von Emails aus dem System heraus, muss der E-Mailversand korrekt konfiguriert sein.

Sie können mit EGOTEC® Mails auf 2 verschiedene Arten verschicken:

- Über lokal installierten sendmail verschicken
 1.
 - ◆ Aktivieren Sie den Haken "Über lokal installierten sendmail verschicken"
 - ◆ Alle anderen Einstellungen werden ignoriert
 - ◆ EGOTEC® verschickt seine Mails über die PHP mail()-Funktion
- Über einen SMTP-Server verschicken

1.
 - ◆ Deaktivieren Sie den Haken "Über lokal installierten sendmail verschicken"
 - ◆ Postausgangsserver (SMTP)
Die URL oder IP des Servers der zum E-Mailversand verwendet werden soll
 - ◆ Melden als (EHLO/HELO)
Falls notwendig hier die EHLO/HELO-Kennung des Servers angeben
 - ◆ Server erfordert Authentifizierung
Aktivieren Sie diese, falls der Server Benutzername und Passwort benötigt
Benutzername und Passwort müssen in den entsprechenden Feldern eingetragen werden

Sie können eine Emailsperre einrichten

- Maximale Anzahl von E-Mails von der selben IP in der Zeitspanne
Angabe einer Zahl z.B. 10
wenn das Feld leer ist ist keine Sperre aktiv
- Zeitspanne in Minuten
In welchem Zeitraum dürfen die z.B. von oben eingestellten 10 Mails abgeschickt werden
z.B. max. 10 Mails in 5min von einer IP

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com