



Editor-Version

Auf dem Reiter Editor kann die Version des Editors ausgewählt werden. Es kann zwischen "WYSIWYG 4" und "WYSIWYG 5" gewechselt werden.

WYSIWYG 4

Der V4-Editor kann sowohl unter EGOTEC4 als auch unter EGOTEC5 laufen. Er besitzt die Schaltflächen und Funktionen aus dem EGOTEC4 CMS.

WYSIWYG 5

Der V5-Editor kann **NUR unter EGOTEC5** verwendet werden. Nicht allein die Optik unterscheidet sich, hierbei sind ebenso aktuelle Neuerungen bzgl. Schaltflächen und Bedienelementen vorzufinden. So erscheint z.B. zum "Bild einfügen" ein Popup mit neuer Bedien- und Auswahloberfläche.

Editorbreite

Eine feste Editor-Breite ist besonders bei Websites mit fester Inhaltsbreite sinnvoll. So kann z.B. der Redakteur schon im Vorfeld einfacher sehen, wie sich der Text bzgl. Zeilenumbrüche auf engerem Raum verhält und diesem einfacher entgegensteuern.

Doctype

Der vom Editor verwendete Doctype, z.B.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

XHTML 1.0 Transitional wird standardmäßig verwendet.

Toolbar

Sie können bis zu 5 unterschiedliche Toolbars (Satz von Editor-Schaltflächen) definieren. Für jede Toolbar können Rechte vergeben werden. So kann z.B. einfachen Redakteuren eine beschränkte Toolbar angeboten werden, wobei ein Administrator die volle Funktionalität (alle Schaltflächen) zu Gesicht bekommt.

Näheres zum Erstellen dieser Toolbars finden Sie unter [Aufbau einer Toolbar](#). Sie können auch gern unsere Standard Toolbar einsetzen mit allen Funktionen, diese finden Sie [hier](#).

Rechteprüfung

Bei den Rechte-Einstellungen der Toolbars ist auf folgendens zu achten:

Die Prüfung verläuft von oben (Toolbar1) nach unten (Toolbar5). D.h. es wird zunächst geprüft, ob der aktuelle Benutzer zu den Gruppen/Rollen-Kombinationen von "Toolbar 1" gehört. Ist dies der Fall, wird diese Toolbar angezeigt und die Überprüfung nicht weiter fortgesetzt => Der Benutzer erhält "Toolbar1". Sind die Rechte zu hoch, wird die Prüfung mit "Toolbar 2" fortgesetzt.. usw.

Verfahren Sie also vom höheren Recht (Toolbar1) zum niedrigeren Recht (Toolbar5).

Ist keine passende Toolbar gefunden, wird die standard.toolbar.xml eingebunden.

Standard-Toolbar

Die Toolbar im WYSIWYG5-Editor unterscheidet sich von Version 4 und kann daher nicht übernommen werden. Sowohl die Zusammenstellung als auch die Rechte müssen neu vergeben werden.

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com