

Live

Über den Reiter "Live" lassen sich Einstellungen zum Liveabgleich des Mandanten vornehmen:

The screenshot shows the 'Live' configuration window with the following fields and options:

- Live-Server Host:
- PHP läuft auf dem Liveserver als CGI:
- Auch Intranetseiten übertragen:
- Benutzername:
- Passwort:
- Hostbezeichnung für die Statistiken:
- Zusätzliche Tabellen:
- Zusätzliche Tabellen mit c_date:

Live-Server Host

- ist die URL des Liveservers
- und muss immer mit einem "/" enden.
- Diese URL wird ebenso als Domäne für die Links im Newsletter benutzt

Benutzername

- Der Abgleichbenutzer, über welchen sich das lokale System auf den Liveserver anmeldet. (Diese Benutzer muss ebenso auf dem Liveserver vorliegen)
- Dieser Benutzer benötigt unter Optionen "Zugang zum Liveserver"

Passwort

- Das Passwort, über welches sich das lokale System auf den Liveserver anmeldet.

Hostbezeichnung für die Statistiken

- Die Bezeichnung unter welcher der Liveserver in den Statistiken geführt werden soll.
- Standardmäßig wird hierfür "Live-Server Host" verwendet

Zusätzliche Tabellen

- Das System überträgt beim Abgleich grundsätzlich keine System-fremden Tabellen. An dieser Stelle können eigene Tabellen eingetragen werden, die ebenso Abgeglichen werden sollen (die eventuell von eigenen kundenspezifischen Seitentypen verwendet werden)

Hinweise

Der Reiter "Live" steht nur in Verbindung mit dem EGOTEC Liveserver Modul zur Verfügung.

Nach dem Einstellen des Liveservers, können Sie im Egotec-Desktop das Liveserver-Desklet einblenden.

Vergewissern Sie sich, dass der eingetragene Benutzer auch über ausreichend Rechte auf dem Liveserver verfügt.

Denken Sie auch daran, dass Benutzerdaten ebenfalls mit dem Liveserver abgeglichen werden. Falls Sie also das Passwort des Live-Benutzers lokal ändern, müssen Sie nach dem nächsten Liveupdate auch die

Einstellungen auf diesem Reiter entsprechend anpassen.

Der Liveabgleich überprüft den Zeitunterschied zwischen Reaktionsserver und Liveserver. Bei mehr als 5 Minuten Unterschied wird der Abgleich abgebrochen.

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com