

# Verschiedenes

Globale Einstellungen

Cache Datenbank Dienste EgoExport Office Import PDF Proxy Rechte SSL Verschiedenes Workflow

**Einstellungen**

Liveserver

Uhrzeitabgleich bei Liveabgleich

Adminbereich komprimiert übertragen

Rechteprüfung auf Links im Inhalt

E-Mail-Adresse des Administrators

Lokaler Server-Zugriff

Standard-Mandant

URL Generierung

Mandanten Weiterleitung

Eingeschränkte Sitemap

Sitemap merken

Alter von Sicherungen

Speichern Schließen

Alter von Sicherungen

Adminbereich sperren

Meldung für die Adminbereichssperre

**WebDAV**

Zugriffe via WebDAV protokollieren

**Update**

Verzeichnispräfixe

Speichern Schließen

Hier können Sie verschiedene globale Einstellungen vornehmen:

## Liveserver

- Ist dieser Server ein Liveserver?

**Nur noch Benutzer denen der Zugang zum Liveserver gestattet wurde, können sich im Adminbereich anmelden**

**Vergewissern Sie sich, dass zumindest der Superuser auf den Liveserver zugreifen darf, bevor Sie diesen Punkt aktivieren. Andernfalls ist es möglich, dass Sie nicht mehr auf den Adminbereich zugreifen könne**

**Uhrzeitabgleich bei**

## Liveabgleich

- Soll die Uhrzeit bei einem Liveabgleich verglichen werden?

## Adminbereich komprimiert übertragen

- Aktivieren Sie diesen Haken, um den Adminbereich komprimiert zu übertragen. Evtl. können Sie mit dieser Einstellung eine bessere Performance im Adminbereich erzielen.

## Rechteprüfung auf Links im Inhaltsbereich

- Beim anzeigen eines Links wird geprüft ob der Besucher der Seite das Recht hat die verlinkte Seite/Bild/Dokument zu sehen wenn nicht wird der Link nicht angezeigt

## E-Mail-Adresse des Administrator.

- Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse des Hauptadministrators ein. Fehlermails werden an diese Adresse geschickt, falls bei den einzelnen Mandanten keine weitere E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.

## Lokaler Server-Zugriff

- URL bzw. IP zu dieser Installation
- Diese URL wird als Domäne für die Links im Newsletter verwendet wenn kein Liveserver eingestellt ist

Die vollständige Adresse des Webservers. Im Normalfall ist es nicht notwendig diese Adresse hier zusetzen. Falls es aber z.B. zu Problemen bei der PDF Generierung kommen sollte, kann ein entsprechender Eintrag den Fehler evtl. beheben

## Standart-Mandant

- Welcher Mandant soll als Startseite eingerichtet werden

## URL Generierung

- Ordnerstruktur  
Beispiel: `www.webserver.de/Kategorie/Baum/Kirschen.html`  
Gibt den vollständigen Pfad zu einer Seite an
- flach  
Beispiel: `www.webserver.de/Kirschen.html`  
Gibt nur die Seite an.
- Ordnerstruktur mit flachen URLs im Inhalt (schnell)  
Die beiden oberen Möglichkeiten kombiniert
- nur die IDs verwenden  
Beispiel: `www.webserver.de/-p-55`  
Gibt nur die ID einer Seite an

## Mandanten Weiterleitung

Ist diese Option aktiviert, so wird verhindert, dass man über die URL Mandanten wechseln kann ohne sich dabei auf der Domain des Mandanten zu befinden. Diese Option funktioniert nur bei Mandanten bei denen virtuelle Hosts eingetragen sind.

Beispiel:

- Der Mandant **demo** hat den virtuellen Host "**www.demo.de**"
- Der Mandant **wiki** hat den virtuellen Host "**www.wiki.de**"

Über die URL kann von dem Mandanten **demo** auf den Mandanten **wiki** gewechselt werden sobald man so eine URL verwendet:

**www.demo.de/wiki/Startseite.html**

Ist diese Option allerdings aktiviert, so wird auf den virtuellen Host Eintrag für den Mandanten **wiki** weitergeleitet, also:

**www.wiki.de/Startseite.html**

### Eingeschränkte Sitemap

Nur die Bereiche in der Sitemap anzeigen, auf die man auch Rechte hat.  
Folgende Rechte sind ausschlaggebend: "Bearbeiten" und "Untermenüpunkte anlegen".

### Sitemap Marken

- benutzer definiert : der benutzer kann es auf dem Reiter Profil einschalten.
- immer aktiviert : Standardmäßig wird die sitemap für alle Benutzer gemerkt und lässt sich nicht vom Benutzer nicht deaktivieren.
- immer deaktiviert : Standardmäßig wird die sitemap für alle Benutzer nicht gemerkt und lässt sich nicht vom Benutzer aktivieren.

Durch diese Option, wird die aktuell geöffnete Sitemap-Struktur im Adminbereich für den Benutzer gespeichert.

Beim nächsten Login öffnet sich die Sitemap wieder genau so, wie der Benutzer sie zuletzt verlassen hat.

### Alter vom Sicherung

- Wie alt dürfen Sicherungen sein die über einen Cron erstellt wurden

### Adminbereich sperren

- Tragen Sie Hier einen Zeitpunkt ein ab dem der Adminbereich gesperrt sein soll. Angemeldete Benutzer bekommen alle 5Minuten eine Meldung ab wann dies der Zeitpunkt sein wird.

### Zugriffe via WebDav protokollieren

- Aktivieren Sie diesen Haken um alle Zugriffe über WebDav in einer LOG-Datei zu protokollieren (*var/log/webdav.log*)
- Diese LOG kann schnell sehr groß werden und muss bei Bedarf manuell gelöscht werden.
- Die Einstellung ist eher zu Debug-Zwecken gedacht und sollte im Normalbetrieb deaktiviert bleiben.

### Workflow

- Grafische Bearbeitung  
Um die grafische Bearbeitung von Workflow aktivieren zu können, benötigen Sie das Programm Graphviz.  
Tragen Sie hier den Befehl zum Aufruf von Graphviz ein.

# Update

- Für zu ignorierende Verzeichnisse in bin und lib.

Erstellt mit  
EGOTEC®  
Internet:  
[www.egotec.com](http://www.egotec.com)  
© EGOTEC  
GmbH

EGOTEC GmbH  
Alte Neckarelzer Straße 24  
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /  
6743-0  
Fax: +49 (0)6261  
/ 6743-29  
E-Mail:  
info@egotec.com