

## Beispiel (HEAD-Bereich)

Wie jede normale HTML-Datei verfügt auch die index.html über einen Kopf-Bereich in dem verschiedene Meta-Daten hinterlegt werden können.

EGOTEC bietet einige Platzhalter an, die speziell für den HEAD-Bereich gedacht sind.

Ein vollständiger HEAD-Bereich könnte dann wie folgt aussehen :

QuelltextHTML Code:

1. `<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="{ $site->language}" lang="{ $site->language}">`
2. `<head>`
3. `<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />`
4. `<title>{if`  
`$page->extra.meta_title}{ $page->extra.meta_title}{else}{ $page->field.title|escape:"html"}{/if}</title>`
5. `<meta http-equiv="content-language" content="{ $site->language}" />`
6. `<meta name="description" lang="{ $site->language}" content="{if`  
`$page->extra.meta_descr}{ $page->extra.meta_descr|escape:"html"}{else}{ $site->site.description|escape:"html"}{/if}`  
`</meta>`
7. `</head>`

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="{ $site->language}" lang="{ $site->language}">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>{if $page->extra.meta_title}{ $page->extra.meta_title}{else}{ $page->field.title|escape:"html"}{/if}</title>
  <meta http-equiv="content-language" content="{ $site->language}" />
  <meta name="description" lang="{ $site->language}" content="{if
$page->extra.meta_descr}{ $page->extra.meta_descr|escape:"html"}{else}{ $site->site.description|escape:"html"}{/if}
/>
</head>
```

### Der Seitentitel

QuelltextHTML Code:

1. `<title>{if`  
`$page->extra.meta_title}{ $page->extra.meta_title}{else}{ $page->field.title|escape:"html"}{/if}</title>`

```
<title>{if $page->extra.meta_title}{ $page->extra.meta_title}{else}{ $page->field.title|escape:"html"}{/if}</title>
```

In diesem Beispiel wird das Titel-Feld der aktuellen Seite auch als Titel des Browser verwendet. Hier sind natürlich andere Kombinationen möglich.

Außerdem wird an dieser Stelle geprüft, ob auf dem Meta-Reiter (im Administrationsbereich der Seite) das Feld "Titel im Browser" befüllt wurde. Falls ja, wird dieser Titel verwendet.

### Die Meta-Angaben

QuelltextHTML Code:

1. `<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />`

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

Der *content-type* sollte auf jeden Fall auf *text/html; charset=UTF-8* gesetzt werden, da EGOTEC komplett auf UTF-8 ausgelegt ist.

### QuelltextHTML Code:

1. `<meta http-equiv="content-language" content="{\$site->language}" />`

`<meta http-equiv="content-language" content="{\$site->language}" />`

Die Sprache der dargestellten Seite kann dynamisch über `{\$site->language}` gesetzt werden. Bei mehrsprachigen Auftritten wird damit immer die korrekte Sprache gesetzt.

### QuelltextHTML Code:

1. `<meta name="description" lang="{\$site->language}"  
content="{\$site->site.description|escape:"html"}{\$page->extra.meta_descr|escape:"html"}" />`

`<meta name="description" lang="{\$site->language}"  
content="{\$site->site.description|escape:"html"}{\$page->extra.meta_descr|escape:"html"}" />`

Die Beschreibung der Seite werden die Platzhalter `{\$site->site.description}` und `{\$page->extra.meta_descr}` verwendet.

Der Platzhalter `{\$site->site.description}` entspricht dabei der global hinterlegten Beschreibung (unter: Verwaltung->Konfiguration->*Mandant*->Allgemein).  
`{\$page->extra.meta_descr}` hingegen zeigt die Beschreibung auf dem Meta-Reiter der jeweiligen Seite.

Je nach Bedarf können Sie an dieser Stelle gerne beide Platzhalter kombinieren (siehe Beispiel) oder über eine `{if}`-Kontrollstruktur nur einen verwenden

### QuelltextHTML Code:

1. `<meta name="keywords" lang="{\$site->language}" content="{if  
\$page->extra.meta_keys}{\$page->extra.meta_keys|escape:"html"}{else}{\$site->site.keywords|escape:"html"}"  
/>`

`<meta name="keywords" lang="{\$site->language}" content="{if  
\$page->extra.meta_keys}{\$page->extra.meta_keys|escape:"html"}{else}{\$site->site.keywords|escape:"html"}{/if}"  
/>`

Die Schlüsselwörter verhalten sich ähnlich wie die Beschreibung der Seite. Auch diese können aus den speziellen Schlüsselwörtern der Seite und/oder aus den globalen Einstellungen generiert werden.

### QuelltextHTML Code:

1. `<meta name="date" content="{\$page->field.c_date}" />`

`<meta name="date" content="{\$page->field.c_date}" />`

Das Aktualisierungs-Datum der Seite kann leicht über einen Platzhalter (Datum der letzten Änderung) positioniert werden.

### QuelltextHTML Code:

1. `<meta name="robots" content="{\$site->site.robots}" />`

`<meta name="robots" content="{\$site->site.robots}" />`

Die Anweisungen für Suchmaschinen-Robots können aus den Einstellungen des Mandanten übernommen werden. Die entsprechende Seiteneinstellung aus dem Meta-Reiter kann über den Platzhalter `{ $page->extra.meta_robots }` verwendet werden.

QuelltextHTML Code:

1. `<meta name="generator" content="{ $generator}" />`

`<meta name="generator" content="{ $generator}" />`

Über den Platzhalter `{ $generator }` wird die aktuelle Version von EGOTEC als Generator der Webseite angegeben.

## Favicons

QuelltextHTML Code:

1. `<link rel="shortcut icon" href="{ $url_dir}skin/{ $site->skin}/favicon.ico" />`

`<link rel="shortcut icon" href="{ $url_dir}skin/{ $site->skin}/favicon.ico" />`

Über diese Zeile wird ein individuelles FAVICON eingebunden. Falls Sie dazu Grafiken verwenden möchten, die sich innerhalb des EGOTEC-Pfades befinden, sollten Sie die URL unbedingt mit `{ $url_dir }` beginnen lassen.

## Styles

QuelltextHTML Code:

1. `<link rel="StyleSheet" href="{ $url_dir}skin/{ $site->skin}/style.css" />`

`<link rel="StyleSheet" href="{ $url_dir}skin/{ $site->skin}/style.css" />`

Der Pfad zu CSS-Dateien besteht aus `{ $url_dir }` dem URL-Pfad, und `{ $site->skin }`, dem aktuell verwendeten Design des Mandanten. Bitte beachten Sie weiterführende [Hinweise zu Stylesheets](#).

QuelltextSmarty Code:

1. `{include_module_files page=$page}`

`{include_module_files page=$page}`

Der Platzhalter für typenspezifische CSS bzw. Javascript Dateien wird von EGOTEC automatisch befüllt. Näheres zu diesem Platzhalter finden Sie auf der Seite [{include\\_module\\_files}](#)

Erstellt mit  
EGOTEC®  
Internet:  
[www.egotec.com](http://www.egotec.com)  
© EGOTEC  
GmbH

EGOTEC GmbH  
Alte Neckarelzer Straße 24  
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /  
6743-0  
Fax: +49 (0)6261  
/ 6743-29  
E-Mail:  
[info@egotec.com](mailto:info@egotec.com)