

## {get\_path}

Liest die Seiten aus, die im Pfad zur aktuellen Seite liegen.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
page	Page	Ja	Seite, deren Pfad ausgelesen werden sollen
var	string	Ja	Name, über den das Ergebnis später abgerufen werden kann
query.where	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für besondere Selektion der Seiten
query.order	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Sortierung der Seiten
query.limit	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Limitierung der Seiten
show_self	boolean	Nein	Die aktuelle Seite in den Pfad mit aufnehmen
bottomup	boolean	Nein	Die Reihenfolge der Ergebnisse umdrehen
id	integer	Nein	statt page kann auch weiterhin id verwendet werden. Es darf dann aber nur die Seiten-ID übergeben werden.

Diese Funktion berücksichtigt Freigabe-Daten, Berechtigungen und den Aktiv-Haken.

## Beispiele

QuelltextSmarty Code:

1. {\* aktuellen Pfad (Seiten von der Startseite bis zur Elternseite) auslesen \*}
2. {get\_path page=\$page var="pfad"}
- 3.
4. {\* gleiche Abfrage wie oben, jedoch ist die aktuelle Seite auch im Ergebnis enthalten \*}
5. {get\_path page=\$page var="pfad" show\_self=1}
- 6.
7. {\* gleiche Abfrage wie oben, jedoch in umgekehrter Reihenfolge \*}
8. {get\_path page=\$page var="pfad" show\_self=1 bottomup=1}

```
{* aktuellen Pfad (Seiten von der Startseite bis zur Elternseite) auslesen *}
{get_path page=$page var="pfad"}
```

```
{* gleiche Abfrage wie oben, jedoch ist die aktuelle Seite auch im Ergebnis enthalten *}
{get_path page=$page var="pfad" show_self=1}
```

```
{* gleiche Abfrage wie oben, jedoch in umgekehrter Reihenfolge *}
{get_path page=$page var="pfad" show_self=1 bottomup=1}
```

Erstellt mit  
EGOTEC@  
Internet:  
[www.egotec.com](http://www.egotec.com)  
© EGOTEC  
GmbH

EGOTEC GmbH  
Alte Neckarelzer Straße 24  
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /  
6743-0  
Fax: +49 (0)6261  
/ 6743-29  
E-Mail:  
info@egotec.com