

# Typenspezifische Reiter

Zur besseren Übersicht sind die einzelnen Eingabemöglichkeiten der Seiten auf verschiedene Reiter verteilt. Jeder Seitentyp besitzt allgemeine und spezielle Reiter, auf denen Einstellungen durchgeführt werden können. Die Reiterinhalte können unterschiedlich aussehen und verschiedene Eingabe-Elemente besitzen.

Zu unterscheiden sind

- **allgemeingültige Reiter:** Freigabe, Meta, Navigation, Workflow, Rechte, Archiv.  
Diese Reiter sind für alle beliebigen Seitentypen immer gleich und standardmäßig angezeigt.
- **spezielle Reiter:** Information, Inhalt, und weitere..  
Diese Reiter können angepasst bzw. je nach Seitentyp ausgeblendet werden. Ebenso können Sie eigene Reiter anlegen.

## Reiter festlegen

Alle anpassbaren Reiter sind in *site/Mandant/Seitentyp/admin/navigation.ini* definiert. Hier kann pro Seitentyp eingestellt werden, welche Reiter angezeigt werden sollen und welchen Namen diese haben.

```
[information]
url = info.php
title = Information
```

```
[content]
url = edit.php
title = Inhalt
```

Die navigation.ini besteht dabei aus mehreren Sektionen, die jeweils einen Reiter darstellen. Zu jedem Reiter müssen die Werte *url* und *title* gesetzt werden. Sobald Sie eine solche *navigation.ini* erstellt haben, sollte sie zumindest über den [information] Einträge verfügen, da ansonsten wichtige Punkte wie Name, Titel und Kurzbeschreibung nicht bearbeitet werden können.

Einige Reiter (Meta, Navigation, usw.) werden unabhängig von den Angaben in der navigation.ini eingebunden. Diese können nicht Site-Spezifisch in der Datei "site/SiteName/admin/navigation.ini" angepasst werden.

Ausgenommen dem Information- und Inhaltsreiter werden alle durchgeführten Einstellungen im extra-Feld der Seite gespeichert.

Erstellt mit  
EGOTEC®  
Internet:  
[www.egotec.com](http://www.egotec.com)  
© EGOTEC  
GmbH

EGOTEC GmbH  
Alte Neckarelzer Straße 24  
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /  
6743-0  
Fax: +49 (0)6261  
/ 6743-29  
E-Mail:  
info@egotec.com